

PRESCRIPTION DES ECBU PAR LES IDE : LES BONNES PRATIQUES

LEADERSHIP INFIRMIER ET VALORISATION DES COMPÉTENCES



COMPÉTENCE IDE À
PRESCRIRE DES ECBU ET
ANTIBIOGRAMMES
SI NÉCESSAIRE



ARRÊTÉ DU 26 JUIN 2026

fixant la liste des produits de santé
et examens complémentaires [...] que les IDE sont autorisés à prescrire ou à renouveler.

INDICATION À LA PRESCRIPTION BON USAGE DIAGNOSTIC



PRESCRIRE À BON ESCIENT

Uniquement en cas de signes fonctionnels urinaires :

- Brûlures et/ou douleurs mictionnelles
- Dysurie, pollakiurie avec ou sans fièvre associée

ÉVALUER LE CONTEXTE

- Âge : - de 16 ans / + ou - 65 ans
- Sexe : Homme ou Femme
- Grossesse / infection urinaire à répétition
- Immunodépression / insuffisance rénale

BONNES PRATIQUES DU PRÉLÈVEMENT

- Examen à faire avant toute prise d'antibiotiques
- Importance de l'accompagnement du patient dans toutes les étapes de son ECBU : Toilette, 2ème jet, bonne manipulation du pot stérile

DANS L'ATTENTE DES RÉSULTATS

Hydratation et surveillance de l'évolution des signes cliniques et fonctionnels

LIMITER LES ECBU INUTILES, C'EST AUSSI RÉDUIRE NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL.

À RETENIR

Chaque ECBU inutile augmente le risque de prescription **inappropriée** d'antibiotique.

NON INDICATION À LA PRESCRIPTION MAUVAIS USAGE DIAGNOSTIC



PAS D'ECBU SYSTÉMATIQUE

- Urines troubles ou malodorantes **seules** ne suffisent pas pour prescrire un ECBU
- Fièvre isolée et syndrome inflammatoire biologique sans signe fonctionnel urinaire

FEMME AVEC CYSTITES SIMPLE

⚠ PAS BESOIN D'ECBU

FAIRE UNE BU OU ORIENTER VERS LA PHARMACIE

- Femme entre 16 et 65 ans
- Hors grossesse

CHANGEMENT DE SONDE URINAIRE

⚠ ECBU DE CONTRÔLE INUTILE

- Pas de changement de sonde sans signe d'infection
- Si infection : attendre 24h d'antibiothérapie efficace

PAS D'ECBU DE CONTRÔLE EN FIN DE TRAITEMENT

⚠ ECBU DE CONTRÔLE INUTILE

BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES

BON USAGE DIAGNOSTIQUE :

LES IDE ONT UN RÔLE CLÉ.



www.cratb-ile-de-france.fr



cratb.idf@aphp.fr



Pour un prélèvement urinaire réussi



1 Choisir le bon moment

- le matin au réveil ou 4 heures après une miction (= urine)
- préparer le flacon



2 Réaliser une toilette intime à l'eau et savon (parties génitales)



3 Se laver soigneusement les mains

ou réaliser une friction hydro-alcoolique pour éviter la contamination lors de la manipulation du flacon



4 Ouvrir le flacon stérile

- le manipuler sans toucher l'intérieur
- poser le couvercle à l'envers



5 Commencer à uriner, laisser couler dans les toilettes quelques secondes

puis uriner dans le pot



6 Refermer le flacon hermétiquement

sans toucher l'intérieur



7 Identifier et dater

votre prélèvement et le transmettre directement ou le stocker selon les consignes du laboratoire